

ダブルフックアフガン針で編む シンプルアームウォーマー



ゲージ / 10cm 19目19段

<使用道具>

「匠」ダブルフックアフガン針 8号
とじ針


<材料>

a糸:ハマナカ 純毛中細 13g
b糸:クロバー ピトリコ 20g



<ダブルフックアフガン編み記号>



(たて目に針を入れ、手前から糸をかけて向こう側に出します。)



くさり編み 36目作り目



左

<作り方>

- ① a系（純毛中細）でくさり36目作り目します。
- ② そのまま1段編みます。
- ③ 2段目から輪にします。
- ねじれずに輪にしやすいです。
- ④ 2段目から6段目まで模様編み（表編み2目、裏編み2目）を編みます。




- ⑤ 7段目からは表編みのみのプレーンアフガンを編みます。



- ⑥ 17段編めたら、指穴を作ります。
- a系で5目伏せどめし、
- b系でくさり編みを5目編みます。
- 6目めからはプレーンアフガンを編みます。
- 一周したら、くさり編みの裏山から目を拾ってそのまま編みます。



- ⑦ プレーンアフガンを4段編みます。
- ⑧ 模様編み（表編み2目、裏編み2目）を編みます。
- ⑨ a系で伏せ止めし、とじ針で糸始末して出来上がりです。
- 編み始めは、くさり編みをつなぐようにしてとじ、編み地の裏側に糸を通して切ります。
- ⑩ 左手も同様に編みます。指穴は左右対称になるようにあけますが、同じに編んで、使う時に端になる部分を移動させて使ってもよいでしょう。



- ⑨ a系で、くさりをつなぐようにとじます。



a系で⑤目伏せどめ



b系でくさり編み5目。裏山を拾います



続けてプレーンアフガンを4段編みます。