

ブロックアフガンクロッシェのバッグ型チャーム



デザイン／Knitting.RayRay(レイレイ)

◆出来上がりサイズ(置き寸)

バッグ部分：たて約9cm×よこ幅約10.5cm

<使用道具>

42-407 かぎ針「アミュレ」7/0号

<https://clover.co.jp/products/42407>

55-031 とじ針〈No.15〜20〉

<https://clover.co.jp/products/55031>

36-666 カットワークはさみ115

<https://clover.co.jp/products/36666>

<材料>

※()内の数字は色番です

金具なし【A色】並太毛糸：ハマナカ「アメリー」(23茶) 11g

【B色】並太毛糸：ハマナカ「アメリー」(21ベージュ) 6g

薄型プラスナップ(ダークブロンズ) 39-178


金具あり【A色】並太毛糸：ハマナカ「アメリー」(55赤) 10g

【B色】並太毛糸：ハマナカ「アメリー」(20生成) 6g

薄型プラスナップ(ナチュラル) 39-171

丸カン10mm、キーホルダー金具

【持ち手】



<編み方> 最初に持ち手を編みます。

① A色を使って、作り目をします(くさり編み5目)。

② 表目のアフガン編みを、「金具なし」は40段、「金具あり」は32段編みます。
左端は、タテ目とその裏側の糸の2本を拾います。

③ 必要な段数編めたら、引き抜き止めをします。

Point



1段めは普通に戻ります。



左端の拾うところ。編み地を少し手前に倒すと、たて目の糸が2本見えます。



拾うたて目に針を通したところ。
※引き抜いたら、拾ったたて目は8目になります



左端と右端の目の高さが同じくらいになるように気を付けて編みます。

【全体的にたて目がきつい例】



左端がきついと、編み地がカーブします。全体的にたて目がきついと、スチームアイロンをかけても編み地がくると巻いてしまいます。

【適切なたて目サイズの例】



左端のたて目は、1目め(右端)と同じ高さになるように意識して拾います。

<編み目記号>

[かぎ針編み]

○ …くさり編み ● …引き抜き編み

[アフガン編み]

▷ …糸をつける

┘ …表編み

▶ …糸を切る

◁ …減らし目(表編み)

【本体】※共通 ※作り目の拾い方などの詳しい編み方は、「ブロックアフガンクロッシェ基本の編み方」を参照してください。

本体は、1段め(A色)は平らに編み、2段めからはその周りにぐるぐる編みます。



A色で編んだ1段め。



B色で2段めを一周編んだところ。




1段めは半分に折った形になります。周りにB色で6模様編むと、2段め袋状になり、3段め以降は輪で編みます。




自然に袋状になっていきます。

- 【1 段め】 ① A色(茶or赤)で作り目をします(くさり編み31目)。
② A色でブロック模様を5個編みます。1つのブロック模様は「5目4段」です。編めたら糸を切ります。




- 【2 段め】 ③ B色(ベージュor生成)で、1段めの周りに6模様編みます。
④ 編めたら糸を切ります。

※角の部分(★と▲)のところの編み方は、「ブロックアフガンクロッシェ基本の編み方」を参照してください。



◆バッグ本体の編む順番




※詳しい編み方は、「ブロックアフガンクロッシェ基本の編み方」を参照してください。

※B②-3の★はA①-3の★を拾って編む。

※B②-6の▲はA①-1の▲を拾って編む。


編み糸は毎段カットします。1段ごとに糸始末しても、後でまとめて糸始末しても、どちらでもOKです。

【3～6段め】



⑤ 3段めから6段めは、色を替えながらぐるぐる編みます(1段=6模様)。

【7段め】



⑥ 7段めは、袋口を平らにするため、左の図のように1段ごとに目数を減らしながら編みます。



5目拾って「戻り」を編みます。残りが2目(針にかかっているのは3目)になったら、




2目を一度に引き抜いて減目します。



次の段を編む時は、こう()なっている目を拾わずにたて目を拾うと、1目減って4目になります。



3目に減目できました。



4段編めました。



7段めが編めました。袋口が平らになっています。



※ 各段の1目め=針にかかっている目なので、減目した目の左側にあるたて目を拾わないように注意してください。



【持ち手の仕立て方・付け方】

・金具なし

- ① 持ち手の両端から7段めのところに、ステッチマーカーでしるしを付けておきます。
- ② A色で表側から半返し縫いで縫い付けます。
- ③ 薄型プラスナップ(ダークブロンズ)を取り付けます。



・金具あり

- ① 丸カンをA色で縫い付けます。
- ② 持ち手の端にキーホルダー金具を、A色で縫い付け、反対側の端を本体に表側から半返し縫いで縫い付けます。
- ③ 薄型プラスナップ(ナチュラル)を取り付けます。

