

<作品写真>



*⑨~⑩は2枚めの「編み図の補足」を参考にしてください。

<作品名>		<作品No.>		
エアユーカリのエプロン風チュニック		761192		
<デザイン> 谷内 悦子				
<できあがり寸法> 本体のみ 丈 50cm 幅 60cm				
<使用毛糸>				
毛糸名	色	No.	g数	玉数
エアユーカリ(細)	若草	60-625	95g	5玉
<副素材> 69-031 シェルボタン (20m/m) 2個				
<使用道具> クロバー かぎ針「ペン-E」4/0号				
<編み方>				
①本体を編みます。くさり編みの作り目(4目)を最初の目に引き抜いてわにします。				
②図を参考に30段まで編み、いったん糸をおき、休めます。				
③別糸をつけて本体の図の位置から肩ひもを2本編み、糸を切ります。				
④本体に休めておいた糸で31段めを編みます。肩ひもの縁も続けて編みます。				
⑤肩ひもを後ろで交差させて本体の左右にボタンをつけてとじつけます。				
(初級・ 中級 ・上級)				

31段め

31段め

糸を切る

31段め

肩ひもの縁編みは本体の31段め続きに編む

約55cm
(55段)

約2cm
(5目)

約18cm

約29cm

肩ひもAの先を上重ねてボタンを縫いつけてとじつけます。

本体

中心くさり編みの作り目(4目)をわにする

約50cm

約60cm

(31段)



(31段)

約43cm

肩ひもBの先を上重ねてボタンを縫いつけてとじつけます。

31段め

編み図の補足



…肩ひも (別糸で編む部分)

* 前段がくさり編みの場合、編み目は束に編みます。
(束に編む…そっくりすくって編む)

＜編み目記号＞
(かぎ針編み)

× = 細編み	⊗ = くさり編み3目のピコット
○ = くさり編み	┆ = 中長編み
● = 引き抜き編み	⊖ = 長編み3目の玉編み
∨ = 細編み1目に2目の細編みを入れます。	
┆ = 長編み	