



- <用具> 42-410 かぎ針「アミュレ」10/0号  
<https://clover.co.jp/products/42410>
- 42-407  
かぎ針「アミュレ」7/0号  
<https://clover.co.jp/products/42607>
- 42-408  
かぎ針「アミュレ」8/0号  
<https://clover.co.jp/products/42608>
- 糸切はさみ、とじ針



- <材料>  
ランドスケープ  
60-105 (茶系) 180g 2玉  
60-106 (グリーン系) 100g 1玉



【作り方】

- ①輪の作り目で編み始め、モチーフを編みます。モチーフつなぎをします。
- ②つないだモチーフから目を拾い、模様編みA・Bを編みます。
- ③前後身頃から目を拾い、縁編みA・Bを編みます。
- ④衿ぐりを縁編みCで編みます。リボンを長編みで編み、前後身頃にまつりつけます。

<ゲージ>モチーフ：11cm×11cm  
模様編みA・B：15目×9段(10cm平方)

<編み目記号>  
かぎ針編み

- = くさり編み
- × = 細編み
- ┆ = 中長編み
- ┆┆ = 長編み
- ┆┆┆ = 長編み2目1度
- ┆┆┆┆ = 長編み表引き上げ編み
- ┆┆┆┆┆ = 長編み裏引き上げ編み
- = 引き抜き編み
- ▷ = 糸をつける
- ▶ = 糸を切る

衿ぐりの配色と使用針

	配色	使用針
4段め	グリーン・外	かぎ針7/0号
3段め	茶・外	かぎ針8/0号
2段め		
1段め		かぎ針10/0号




- ・①～②の順にモチーフをつなぐ
- ・指定以外のかぎ針10/0号で編む
- ・モチーフのアルファベットは配色(配色表参照)

モチーフA・B・C・Dの配色


	A配色	B配色	C配色	D配色
4段め	グリーン・外	茶・内	茶・外	グリーン・内
3段め	茶・内	グリーン・外	グリーン・内	茶・外
2段め	グリーン・外	茶・内	茶・外	グリーン・内
1段め	茶・内	グリーン・外	グリーン・内	茶・外

※「内」は糸玉の内側から、「外」は糸玉の外側から糸を出して編む


モチーフの編み方(22枚)




リボン(4本)  
(長編み)  
かぎ針10/0号  
2玉目 茶・外  
2.5cm(5目)




リボンの編み方



仕上げ方



前後身頃の編み方



リボン縫

縁編みC

縁編みB

リボンつけ位置