


ビーズクロッシェのペンダントトップ



【準備】レース糸に丸小ビーズを16個通しておきます。サクサクビーズ通し針を使うと便利です。



デザイン／佃一美

<用具>

41-408 レース針「アミュレ」No.8
<https://clover.co.jp/products/41408>

57-569 サクサクビーズ通し針
<https://clover.co.jp/products/57569>

57-201 クロスステッチ針 No.19~23
<https://clover.co.jp/products/57201>

フラットペンチ、はさみ




<材料>


レース糸／オリムパス金票 #40
 丸小ビーズ 16個
 パールビーズ (3mm) 4個
 ネックレスパーツ (50cm) 1組
 Aカン (3×6mm) 1個

【編み図】

七宝編みのブレード



縁編み



4


 = パールビーズ
 = 丸小ビーズ


 = くさり編み  = 引き抜き編み  = 糸をつける
 = 細編み  = 七宝編み目  = 糸を切る

【作り方】


- ①編み図と編み方を参考にビーズ入りの七宝編みのブレードを編み、輪にします。
- ②パールビーズを編み入れながら、縁編みをしてモチーフを完成させ、糸始末します。
- ③全体図を参考に A カンでチェーンをつけます。

【編み方】

①七宝編みのブレードを編みます。最初の目を作ります。これは数えず、編み図にもありません。



②くさり1目、七宝編み1目編みます。




③さらにくさり1目編み、ビーズ4目入れて引き抜く。




④くさり3目編み、ビーズ1つおいて引き抜き抜く。



⑤②～③をあと3回(4模様)繰り返し、くさり1目編む。




⑥わにして②のくさりに引き抜く。




⑦くさり1目編み、ビーズ一つ飛ばしたところに引き抜く。



⑧編めました。




⑨縁編みをしていきます。くさり3目編み、ビーズひとつおいて引き抜き、さらにくさり3目編みます。




⑩パールビーズを針先に通します。


【注意！！】
穴の小さいビーズに無理に通さないでください。




⑪七宝編み部分を拾ってビーズの穴を通して糸を出します。




⑫そのまま引き抜いて、ビーズを通った「わ」の部分に細編み。



⑬くさり4目編み、細編み5回くり返します。くさり編みの図は省略しています。




⑭くさり3目編んで図の位置に引き抜きます。




⑮同様に3回編み、⑨の位置に引き抜き、糸始末してモチーフの完成です。



七宝編み




長くさりを一目編みます。



裏山の糸に針を入れ糸を引き出します。



さらに糸をかけて二目一緒に引き抜きます。



できあがり。