


# ニット用ソフトピンで作る じゅうブローチ／お花のモチーフ1・2

※「ニット用ソフトピン」の使い方は、商品付属の使い方説明書をご覧ください。

ニット製品に自由につけ外しできるブローチです。

## 【作り方】

- ①2~4 ページの編み図のようにモチーフを編みます。
- ②ソフトピンをモチーフに縫いつけます。  
キャッチはお好みの形でご使用ください。
- ③お手持ちのニット製品に留めて使います。



デザイン／佃一美

### <用具>

42-402  
かぎ針「アミュレ」2/0号  
<https://clover.co.jp/products/42402>

または

42-403  
かぎ針「アミュレ」3/0号  
<https://clover.co.jp/products/42403>

はさみ、縫い針



### <材料>

58-671  
ニット用ソフトピン<クリア>  
<https://clover.co.jp/products/58671>

または

58-672  
ニット用ソフトピン<黒>  
<https://clover.co.jp/products/58671>

中細毛糸

縫い糸



キャッチ ソフトピン



【お花のモチーフ 1】

A



編み針／かぎ針「アミュレ」3/0号  
使用糸／パピー ニュー 4PLY

配色	
編む順	色
1・2 番目	えんじ
3 番目	くすんだピンク
4 番目	えんじ
5 番目	くすんだピンク

B



編み針／かぎ針「アミュレ」3/0号  
使用糸／パピー ニュー 4PLY

全て くすんだピンク



C



編み針／かぎ針「アミュレ」2/0号  
使用糸／横田 デミ

配色	
編む順	色
1・2 番目	オフホワイト
3 番目	薄紫
4 番目	赤紫
5 番目	黄緑

編み図




<編み目記号>		
○ = くさり編み	● = 引き抜き編み	≡ = 長編み三目一度
X = 細編み	∨ = 細編み二目編み入れる	≡ = 長々編み三目一度
— = 中長編み	∨ = 細編み三目編み入れる	≡ = 長々編み四目一度
=	∨ = 長編み二目編み入れる	

クロバー株式会社

編み方


①<1番目>くさり編み5目編み、くさり1目立ち上がり、半目(糸1本のみ)拾って1目に細編み3目編み入れます。



編み始め

この部分はくるくる巻くデザインです。巻かない場合は、くさり編みがゆるいか、くさりを全目拾っていないか注意しましょう。

②続けて15目くさり編み。



③編み図(a)のように、くさり6目編んで引き抜き、くさり2目を15回くり返す。



④<2番目>最初の3模様は2目のピコットを入れて、残りの12模様は細編みのみ束に拾って編みます。



⑤編み終わりは、くさり編み15目+5目編み、くさり1目で立ち上がり、5目分細編み3目編み入れる。

⑥<3番目>1番目と同様に編み始め、編み図のように12模様編む。



⑥編み終わりは、くさり1目、前段に引き抜き、あとは2段目と同様。



⑦<4番目>は1・3番目と同様に編み、くさり15目編んだら、7模様と8模様の中の2・3番目のくさりをすくって細編みを編み縁を編んでいく。



2・3番目をすくって細編み

⑧7模様編んだら、2・3番目と同様に編み終わり。




⑨1・3・4番目と同様に編み始め、くさり編み15目編んだら、編み図(b)のように編み地の反対からまとめていきます。



⑩最後まで編んだら、引き抜いて20cmほど糸を残します。



⑪編み始めと終わりのくるくるした部分を下側に出し、4番目が表になるようにして二つ折りにして、3模様が中心になるように巻き⑩で残した糸でまとめます。



⑫糸始末をして裏側にソフトピンを縫いつけます。



【お花のモチーフ2】


編み針／かぎ針「アミュレ」2/0号

使用糸／横田 デミ

茎・葉--緑 (A~E 共通)



花びら  
1・2段 -- 薄紫  
3・4段 -- 紫



花びら  
1・2段 -- 濃ピンク  
3・4段 -- 白  
5段 -- 濃ピンク



花びら  
1~4段 -- 濃ピンク



花びら  
1・2段 -- 緑味の青  
3・4段 -- 水色  
5段 -- 緑味の青




花びら  
1・2段 -- 黄色  
3・4段 -- 白

編み図と編み方


茎・葉 (共通)

糸端約 30cm に作り目、スレッドコード 25 目編み、編み図のように葉を編む。編めたらスレッドコード 25 目めに引き抜き、さらにスレッドコード 5 目、くさり 5 目編んで輪にして引き抜く。




花びら 1~3 段 (共通)

茎の最後のくさりの輪に編んでいきます。3 段目は 1 段目の細編みを裏から引き上げ編み、くさり 4 目をくり返します。



4 段目からは A~E それぞれ編み図のように編んで、最後は引き抜き、糸始末します。



<編み目記号>

- |             |           |                |
|-------------|-----------|----------------|
| ○ = くさり編み   | ⌋ = 長編み   | ⊗ = 細編み裏引き上げ編み |
| ● = スレッドコード | ⌋ = 長々編み  | ⊗ = うね編みの細編み   |
| X = 細編み     | ⌋ = 三巻長編み |                |
| ● = 引き抜き編み  |           |                |

クロバー株式会社


ニット用ソフトピンで作る じゅうブローチ／お花のモチーフ1・2 5-4

【使い方】



ソフトピン

お花のモチーフの裏にニット  
ピンを縫いつけます。



キャッチはお好きな形にカットして使ってください。1個で使う時は失くしやすいので<黒>がお  
すすめ。

同じニットもお出かけ先に合わせて、モチーフを付け替えると楽しいですよ！（手  
袋につける時は、キャッチ1個で使うのがおすすめです）



裏側のキャッチ



つけ外しが簡単なので、お洗濯の時外しておくと、型  
崩れや色移りの心配がありません！

**クローバー株式会社**

ニット用ソフトピンで作る じゅうブローチ／お花のモチーフ1・2 5-5